

Installation

CONFIGURATION



Dépendances

Le canal sympa dépend du canal Mailto.

Fichier de configuration

Il faut mettre jour les paramètres suivants à jour dans le fichier properties/CSympaMultiServeur.xml:

- **UrlsServices**
Déclaration du ou des serveurs Sympa à interroger
- **keys**
Clef permettant de différencier les différents serveurs
- **ServiceUrl**
url du service web utilisé
- **WsdUrl**
url du fichier wsdl du service web Sympa
- **SympaUrl**
url du serveur Sympa
- **DefaultText**
Texte qui permettra d'obtenir par exemple l'affichage suivant Liste de vos Abonnements à esup portail. Sa valeur par défaut sera "dans votre université".
- **ImageUrl**
url du logo à afficher (Si différente du logo donné dans media/.../logo.gif)
- **DescriptionCharacterNumber**
nombre de lettres pour l'affichage de la description. Si 0 la description sera écrite entièrement.
- **Display**
Mode d'affichage
 - **Type = all**
Selon la version de sympa :
 - *Toutes les listes auxquelles vous êtes abonné seront affichées*
 - *Toutes les listes dont vous êtes propriétaire, modérateur, ou abonnées seront affichées avec les option de propriété et moderation dans les deux cas.*
Pour les trois cas suivant, selon la version de sympa, affiche soit toutes les listes avec l'option choisie soit uniquement celles auxquelles vous êtes abonné et qui ont l'option choisie
 - **Type = owner**
Affiche uniquement les listes dont vous êtes propriétaire
 - **Type = subscriber**
Affiche uniquement celle auxquelles vous êtes abonné (n'est utile qu'avec les versions de sympa qui renvoie toutes les listes avec lesquelles vous avez un lien)
 - **Type = editor**
Affiche uniquement les listes dont vous êtes modérateur
- **Mode**
Permet d'utiliser le canal en mode cas ou en mode mail. Ce deuxième mode ne sert que pour les test, il utilise une adresse unique pour récupérer les informations. Ce mode n'est utile que pour des tests sur des machines ne possédant pas de certificat du CRU.
- **Mail**
Permet d'envoyer des mail à l'adresse indiquée si vous souhaitez être prévenu lors de la levée d'une exception sur le canal.

COMPILATION - DEPLOIEMENT

1. Mettre à jour les propriétés suivantes dans le build.properties:
 - tomcat.home, répertoire d'installation du serveur Tomcat.
 - uportal.home, répertoire d'installation de uPortal.
 - deploy.home, répertoire de déploiement des canaux pour uPortal.
2. ant compile, compilation des fichiers sources.
3. ant deploy, déploiement du canal sur le serveur d'applications.
4. Redémarrer le serveur d'applications pour que les nouvelles classes soient prises en compte.
5. Publication du canal : Vous pouvez utiliser le fichier docs/CSympaMultiServeur.xml pour publier le canal. Pour cela :
 - modifier éventuellement les groupes uPortal autorisés à voir ce canal dans le fichier xml. Les paramètres en gras sont modifiables.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE channel-definition SYSTEM "channelDefinition.dtd">

<channel-definition>

  <title>Mes listes de diffusion</title>
  <name>Mes listes de diffusion</name>
  <fname>CSympa</fname>
  <desc>Mes listes de diffusion</desc>
  <type>Custom</type>
  <class>org.esupportail.portal.channels.CSympaMultiServeur.CSympaMultiServeur</class>
  <timeout>20000</timeout>

  <hasedit>N</hasedit>
  <hashelp>N</hashelp>
  <hasabout>N</hasabout>

  <secure>N</secure>
  <locale>fr_FR</locale>

  <categories>
  <category>Outils de Communication</category>
  </categories>

  <groups>
    <group>Etablissement</group>
  </groups>

  <parameters>
  </parameters>

</channel-definition>
```

- recopier ce fichier dans Custom/uPortal/properties/chanpub
- utiliser

```
ant uportal.pubchan -Dchannel=Sympa_multiserveur.xml
```

à partir du répertoire racine du portail.