# Manuel d'utilisation de la passerelle Mail2Sms (esup-smsu-api-mail) v1.x

Documentation pour l'ancienne version de SMS-U


- Présentation de l'api mail de SMS-U
  - Contexte du projet
  - But
  - Remarques
- Utilisation de l'api mail
  - Configuration du client de messagerie
  - Rédaction du message


## Présentation de l'api mail de SMS-U

### Contexte du projet

Présentation des 4 applications du service SMS-U (smsu, smsuapi, smsuapiadmin, smsuapimail)

### But

Les services offerts par l'api mail de SMS-U sont les suivants :

- Envoi par SMS de message reçu par email.

### Remarques

L'api mail du service SMS-U ne possède pas d'IHM.

## Utilisation de l'api mail

L'envoi de sms à partir d'email se fait en envoyant un email à une adresse spécifique (contacter votre administrateur pour plus d'information).

### Configuration du client de messagerie

Le client de messagerie doit envoyer les messages au format suivant :

- texte brut

  ? Pièce jointe inconnue
- UTF-8

  ? Pièce jointe inconnue

### Rédaction du message

Le message envoyé doit respecter un format précis.
Il doit contenir, les balises suivantes dans cet ordre :

- passwd= : mot de passe d'accès au service. Les mots de passe utilisables sont définis dans le fichier config.properties de l'application.
- destinataires= : la liste des numéros de téléphones (au format 0601020304) auxquels envoyer le message. Si plusieurs numéros sont présents, ils doivent être séparé par une virgule.
- compte= : le compte d'imputation sur lequel débiter l'envoi. Si aucune valeur de compte d'imputation n'est spécifié, alors c'est le compte d'imputation par défaut de l'application qui sera utilisé.
- message= : le message en lui même.

Note : Il ne doit pas y avoir d'espace entre la balise, le signe «= » et la valeur associée.
Une balise de fin de message (par défaut '-- ' ) permet de supprimer les éventuelles signatures des mails.

? Pièce jointe inconnue

? Pièce jointe inconnue