

MDWP -4- Utilisation

- [Authentification et autorisations](#)
- [Dossier apprenant](#)
- [Configuration](#)
- [Vue Connexions](#)
- [Vue Loggers](#)
- [Documentation](#)
- [Assistance](#)

Authentification et autorisations

L'authentification s'effectue au retour du CAS de l'université.

En fonction de la configuration de l'application, MDW propose de 2 à 3 profils d'utilisateur :

- Administrateur : Les logins des administrateurs sont à renseigner dans le fichier application.properties et peuvent être complétés dans la vue Configuration. Les administrateurs ont accès :
 - à tous les dossiers.
 - à la vue "Configuration"
 - à la vue "Loggers"
 - à la vue "Connexions"
- Gestionnaire : Profil facultatif. Permet l'accès à tous les dossiers en passant le numéro apprenant dans l'URL.
- Étudiant : Permet l'accéder à son dossier personnel.

Dossier apprenant

Tout utilisateur authentifié comme "étudiant" a automatiquement accès direct à son dossier personnel.

Les profils "gestionnaires" et "administrateurs" ont la possibilité de consulter un dossier en indiquant le numéro apprenant dans l'URL. L'accès peut se faire à la racine de l'application ou sur une vue en particulier.

Exemples :

- <http://mdw-pegase..univ.fr/000000035>
- <https://mdw-pegase..univ.fr/etatscivil/000000035>
- <https://mdw-pegase..univ.fr/coordonnees/000000035>
- <https://mdw-pegase..univ.fr/acces/000000035>
- <https://mdw-pegase..univ.fr/inscriptions/000000035>

Les informations sont organisées par vues :

- État-civil : Identité (nom, prénom,...) et données de naissance (date de naissance, lieu de naissance,...)
- Coordonnées : Adresses et contacts
- Accès : Baccalauréat et information sur la première inscription dans l'enseignement supérieur.
- Parcours : Inscriptions, certificat de scolarité, attestation de paiement, cursus, notes et résultats.

Configuration

Cette vue, accessible aux administrateurs, permet de configurer la totalité des paramètres applicatifs à l'exception de ceux présents dans application.properties, indispensables au démarrage du serveur Tomcat.

Voir [MDWP -3- Installation](#)

Vue Connexions

Cette vue est accessible aux administrateurs uniquement.

Elle permet aux administrateurs de consulter les connexions actives [sur l'instance en cours](#).

Vue Loggers

Cette vue est accessible aux administrateurs uniquement.

Elle permet de modifier, à chaud, le niveau de log sur chaque package de l'application. Attention, la modification est effective :

- Sur l'instance en cours uniquement
- Jusqu'au prochain redémarrage du serveur Tomcat.

Documentation

Lien (accessible par tous les profils) vers une documentation proposée par l'établissement (à paramétrer dans la vue "Configuration").

Assistance

Lien (accessible par tous les profils) vers l'assistance proposée par l'établissement, Helpdesk par exemple (à paramétrer dans la vue "Configuration").