

02 - Tâches ANT

Liste des tâche ant du package :

```
[ init ] [ getcomponents ] [ unzip ] [ deploy ] [ db.test ] [ db.init ] [ db.unload ] [ db.unloadall ] [ clean ] [ undeploy ] [ hsql.start ] [ tomcat.start ] [ chan.pub ] [ chan.export ] [ group.load ] [ perm.load ] [ layout.import ] [ layout.export ] [ user.add ] [ user.del ] [ users.del ] [ users.ldap.add ] [ portlet.deploy ] [ properties.debug ]
```

Nom de la tâche	Description	Exemple
init	Lance un initialisation du portail (copie les updates, les customs, etc)	ant.sh init
getcomponents	Va chercher les distributions (compressé) des package dépendants (uPortal, Ant, etc ..)	ant.sh getcomponents
unzip	Décompresse les packages dépendants	ant.sh unzip
deploy	Déploie le portail dans le webapps	ant.sh deploy
db.test	Teste la connexion à la base de données	ant.sh db.test
db.init	Vide et remplit la base de données avec les informations esup-uportal (demande une confirmation)	ant.sh db.test
db.unload	Décharge une table de la base de données	ant.sh db.unload -Dtablename=up_channel -Dxmfile=properties/db/up_channel_backup.xml
db.unloadall	Décharge la totalité de la base de données	ant.sh db.unloadall -Dxmfile=properties/db/backup.xml
clean	Nettoie le répertoire de build du package	ant.sh clean
undeploy	Supprime l'ancien déploiement uPortal Demande de confirmation	ant.sh undeploy
hsql.start	Démarre le serveur Hsql intégré dans les package esup-uportal (uniquement disponible dans esupdev) Ctrl + C pour arrêter	ant.sh hsql.start
tomcat.start	Démarre le serveur Tomcat intégré dans le package esup-uportal (uniquement disponible dans esupdev) Ctrl + C pour arrêter	ant.sh tomcat.start
chan.pub	Publie la définition d'un ou de tout les canaux dans la base de données du portail	ant.sh chan.pub -Dchannel=all ant.sh chan.pub -Dchannel=mon-canal.xml
chan.export	Export la définition de tous les canaux du portail sous forme de fichier xml	ant.sh chan.export -DchannelDir=properties/chanpubBackup
group.load	Charge des groupes dans la base uPortal a partir d'un fichier XML	ant.sh group.load -DdataFile=properties/groups/GroupLoad.xml
perm.load	Charge des permissions dans la base uPortal à partir d'un fichier XML	ant.sh perm.load -DdataFile=properties/groups/GroupPermLoad.xml
layout.import	Importe un ou tous les fichiers XML représentant un environnement utilisateur. Les fichiers doivent se trouver dans /properties/layouts	ant.sh layout.import -Dusername=all ant.sh layout.import -Dusername=username
layout.export	Exporte un environnement utilisateur sous forme de fichier XML Les fichiers seront stockés dans /properties/layouts	ant.sh layout.export
user.add	Ajoute un utilisateur dans la base uPortal Demande un mot de passe Permet le changement du mot de passe des utilisateurs existants	ant.sh user.add -Dusername=titi
user.del	Supprime un utilisateur de la base uPortal	ant.sh user.del -Dusername=titi
users.del	Supprime une liste d'utilisateur de la base uPortal par rapport a un fichier plat (une ligne par utilisateur = login)	ant.sh users.del -Dfilename=/tmp/todel.txt
users.ldap.add	Ajoute des utilisateurs dans le portail issue d'une requête LDAP	ant.sh users.ldap.add \\\n-DLDAPURL="ldap://ldap.univ.fr:392/dc=univ,dc=fr" \\\n-DLDAPFilter="(&(objectclass=inetorgperson)(cn=a*))" \\\n-DLDAPLoginID="uid=admin,dc=univ,dc=fr" \\\n-DLDAPPass="XXXXX"

portlet. deploy	Déploie une ou toutes les portlets	ant.sh portlet.deploy -DportletApp=all ant.sh portlet.deploy -DportletApp=/tmp/myPortlet.war
properties. debug	Affiche la valeur courante de toutes les propriétés de configuration du package	ant.sh properties.debug