

Copie de Manuel d'utilisation de la passerelle Mail2Sms (esup-smsu-api-mail)



Documentation pour l'ancienne version de [SMS-U](#)

- [Présentation de l'api mail de SMS-U](#)
 - [Contexte du projet](#)
 - [But](#)
 - [Remarques](#)
- [Utilisation de l'api mail](#)
 - [Configuration du client de messagerie](#)
 - [Rédaction du message](#)

Présentation de l'api mail de SMS-U

Contexte du projet

Présentation des 4 applications du service SMS-U ([smsu](#), [smsuapi](#), [smsuapiadmin](#), [smsuapimail](#))

But

Les services offerts par l'api mail de SMS-U sont les suivants :

- Envoi par SMS de message reçu par email.

Remarques

L'api mail du service SMS-U ne possède pas d'IHM.

Utilisation de l'api mail

L'envoi de sms à partir d'email se fait en envoyant un email à une adresse spécifique (contacter votre administrateur pour plus d'information).

Configuration du client de messagerie

Le client de messagerie doit envoyer les messages au format suivant :

- texte brut

? Pièce jointe inconnue

- UTF-8

? Pièce jointe inconnue

Rédaction du message

Le message envoyé doit respecter un format précis.

Il doit contenir, les balises suivantes dans cet ordre :

- `passwd=` : mot de passe d'accès au service. Les mots de passe utilisables sont définis dans le fichier `config.properties` de l'application.
- `destinataires=` : la liste des numéros de téléphones (au format 0601020304) auxquels envoyer le message. Si plusieurs numéros sont présents, ils doivent être séparé par une virgule.
- `compte=` : le compte d'imputation sur lequel débiter l'envoi. Si aucune valeur de compte d'imputation n'est spécifié, alors c'est le compte d'imputation par défaut de l'application qui sera utilisé.
- `message=` : le message en lui même.

Note : Il ne doit pas y avoir d'espace entre la balise, le signe «= » et la valeur associée.

Une balise de fin de message (par défaut '-- ') permet de supprimer les éventuelles signatures des mails.

? Pièce jointe inconnue

? Pièce jointe inconnue